

# Réussir sa cabane

Vannier amateur depuis quelques années, j'ai un grand jardin, très grand ; alors quoi de plus facile que de m'amuser à créer des formes en osier vivant ? Ça plaît, alors j'essaime dans les jardins d'amis... Chaque cabane est l'occasion de transmettre les techniques aux amateurs.

Annie-Claude Lucas

## Matériel

Pour une cabane de 1,5 m de diamètre et environ 1,70 m de hauteur, il vous faut :

- Un bâton de 1 m.
- Une cordelette de 0,75 cm, munie de deux boucles.
- Un petit rectangle de bois de 5 cm de largeur.
- De la ficelle pas trop fine, si possible en sisal.
- Une bobine de lien de jardin et 1 m. de fil de fer de jardin.
- Une pince coupante.
- Un bon sécateur.
- Une bêche.
- Une botte de 130 tiges d'osier de 2,40 m de long.

Commencez par trier et classer vos osiers.

Choisissez l'emplacement idéal...

## 1 – Emplacement

Plantez au centre de votre future cabane le bâton de 1 m.

Passez une boucle dans le bâton (a), tendez la corde, en la tenant par l'autre boucle (b) et tracez le périmètre de la cabane. Vous pouvez le matérialiser avec du plâtre.

Avec la bêche (c), préparez la rigole de plantation des osiers. Elle épouse le périmètre de la cabane, nettoyez avec une petite houe (d).



Continuez jusqu'à l'autre côté de la porte, où vous finissez par 4 osiers.

À ce stade, j'arrose un peu, je vais boire un café avant d'attaquer le tressage.

## 3 – Le tressage, premier pas

Je coupe 100 brins de liens de jardin de 10 cm de long. Je les mets dans un petit sac attaché à ma ceinture. Ensuite regardez dans le petit cadre jaune en bas de page : je me mets à gauche de la porte, (à droite si vous êtes gaucher), je laisse les 2 premiers osiers (1-2). Ils serviront pour la porte. Je prends les 2 osiers suivants (3-4) et je les croise sur les 2 osiers de l'autre côté du petit espace (5-6).



## 2 – Plantation

Épuntez les tiges d'osier.

Vous allez planter 4 osiers l'un à côté de l'autre puis laisser un espace de 5 cm (le morceau de bois préparé). Enfoncez les osiers de 20 cm (la profondeur de la bêche).



### Tressage, la suite

Donc les osiers 3/4 sur 5/6, les osiers 7/8 sur 9/10, et ainsi de suite jusqu'à l'autre côté de la porte où je laisse les 2 derniers osiers pour la porte.

Je lie avec un brin de lien de jardin chaque croisement.

À l'étage 1, tous mes osiers ont été croisés : ceux de droite sur ceux de gauche. Vérifiez.

À l'étage 2, je croise ceux de gauche sur ceux de droite, donc ceux qui sont derrière au premier étage sont dessus au deuxième étage. Vérifiez que les osiers dessus vont vers la droite.

Au deuxième étage, les osiers 1/2 et 129/130 de la porte entrent en jeu, ne fermez pas la porte.

Continuez le troisième étage, vérifiez que les liens sont tous au même niveau par rapport au sol (ou à l'œil si le sol n'est pas plan).

Au niveau du troisième étage, je passe une ficelle autour de la cabane et je serre légèrement pour arrondir et commencer à refermer la cabane.

Les losanges formés par les osiers diminuent d'étage en étage.

C'est au quatrième étage que je ferme le haut de la porte.

Le tressage continue.

Deux étages et je passe une ficelle, je serre un peu plus pour mettre en forme le dôme de la cabane, je resserre la ficelle du bas.

Vous pouvez sans crainte enlever les liens du bas pour les réutiliser au-dessus.

C'est un peu long, mais vous vous approchez de la fin. Continuez à tresser ! C'est ce qui fera que votre cabane sera plus jolie que celle des voisins !



J'utilise sur les trois derniers rangs des liens de ficelles en sisal que je laisse en place.

### 4 - On ferme !

Attrapez les têtes d'osiers, serrez avec une ficelle tout en vrillant pour donner un mouvement et ouvrir le toupet. Ensuite, liez avec un fil de fer. Ne serrez pas trop, les osiers sont vivants !

Enroulez un osier pour cacher le fil de fer. Si vous savez faire, tressez un œil en haut de la porte.

Remettez l'herbe en place (ou plantez un couvre sol ou semez des graminées).

Arrosez, arrosez... Toute la première année et la deuxième aussi, en cas de période sèche.



### Tressage en super

La technique dite "en super" est un tressage simple effectué avec deux brins à la fois. Largement utilisée pour le remplissage des fonds sur croisée, elle peut également s'appliquer à la clôture, généralement pour précéder ou succéder à un autre type de tressage. Le tressage en super peut aussi servir d'articulation décorative entre deux tressages différents. En outre, la technique convient à la création de plusieurs sortes de support, sans recourir à d'autres formes de tressage. C'est pourquoi les bouts des deux brins doivent être suffisamment longs pour permettre de les fixer ultérieurement. Autrement, il est possible de commencer par une trace (voir page 50) afin d'éviter les bouts libres.

Engagez le pied ou la cime des deux brins dans deux espaces voisins.

Tressez de gauche à droite en commençant toujours par le brin de gauche :

Glissez le brin de gauche devant le premier montant sur sa droite, sur l'autre brin puis derrière le montant suivant.

Prenez le brin désormais situé à l'extrême gauche et glissez-le devant le premier montant sur sa droite, sur l'autre brin puis derrière le montant suivant.

Procédez de même jusqu'à la fin des brins (voir illustration 1).

### RABOUTER LES BRINS

Vous pouvez rabouter pied contre pied, cime contre cime, ou pied contre cime, en fonction de l'emplacement du tressage ou de l'aspect que vous souhaitez lui donner. La méthode est la même que pour la torche (voir page 41) : soulevez le brin de gauche à remplacer, puis insérez le nouveau brin dans l'ouverture. Effectuez un passage avec le nouveau brin avant de remplacer le deuxième brin.

La manière suivante vous permettra de rabouter plus solidement : insérez le nouveau brin *sous* le brin à remplacer de sorte que ce dernier soit maintenu par les prochains tours de tressage (voir illustration 2).

